

## Как добавлять виртуальные консоли в Minix

Роман Игнатов ([r-ignatov@yandex.ru](mailto:r-ignatov@yandex.ru))

(по материалам сайта [www.minixtips.com](http://www.minixtips.com))

При работе в операционной системе Minix, может возникнуть необходимость часто переключаться между консолями (например при отладке вашей программы). В этой небольшой статье я расскажу как к стандартным четырем консолям, добавить ещё четыре.

Войдите в систему пользователем «root». Отредактируйте файл `/etc/ttytab`, добавив в него следующие строки:

```
ttyc4 minix getty  
ttyc5 minix getty  
ttyc6 minix getty  
ttyc7 minix getty
```

Далее в директории `/dev` выполните следующие команды:

```
mknod ttyc4 c 4 4  
mknod ttyc5 c 4 5  
mknod ttyc6 c 4 6  
mknod ttyc7 c 4 7
```

После этого откройте файл `/usr/src/include/minix/config.h`  
Измените строку

```
#define NR_CONS      4
```

на

```
#define NR_CONS      8
```

Перекомпилируйте ядро. Для этого перейдите в каталог `/usr/src/tools` и выполните:

```
make hdboot
```

Перезагрузите систему и в загрузочном меню выберите пункт «3. Start Custom Minix 3».

На этом все.

Желаю приятной работы!